

مرجع ترفندهای رجیستری

شنبه ۴ آذر ۱۳۸۴

www.PCSeven.com

بوسیله : d@rksp3ll

رجیستری چیست :

رجیستری پایگاه داده ای است با پیکر درختی که در آن اطلاعات مربوط به کامپیوتر ، کاربران ، ابزار جانبی متصل به کامپیوتر و نوع سیستم عامل آن.

برای وارد شدن به رجیستری باید ابتدا به منوی Start رفته و سپس گزینه ی Run را انتخاب کنید و در کادر مربوط به آن عبارت RegEdit را تایپ کنید و کلید enter را فشار دهید .

در رجیستری واژه هایی وجود دارد که شما باید آنها را بدانید :

۱- کلید :

شاخه هایی که در سمت چپ پنجره ظاهر شده اند را کلید میگویند که یک کلید میتواند حاوی چند زیر شاخه باشد به عنوان مثال زیر کلید Software یکی از زیر کلید های کلید Hkey_Current_user میباشد .

۲- داده یا متغیر :

به رشته ای از اطلاعات که در ناحیه سمت راست پنجره قرار میگیرد و محتویات کلید جاری را مشخص میکند داده یا متغیر میگویند یک داده از سه قسمت تشکیل میشوند : نام ، نوع داده یا متغیر و خود داده.

ترفندها :

منوی start را سریع تر کنید

در منوی start زیر منوها پس از ۴۰۰ میلی ثانیه ظاهر میشود که برای کاربران حرفه ای ممکن است چند ثانیه طول بکشد شما میتوانید این زیر منوها را به سرعت برق ظاهر کنید آن هم با رفتن به سراغ کلید زیر (البته قبلا از این کار یادم رفت بهتون بگم که باید از منوی start گزینه run را انتخاب کرده و سپس کلمه regedit را در آن وارد و ok را بزنید و حالا شما در رجیستری ویندوز هستید) کلید زیر را در رجیستری پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\DESKTOP

در این جا فکری MENU SHOW DELAY را پیدا کنید مقدار این متغیر طول تاخیر منو را بر حسب میلی ثانیه از ۰ تا ۹۹۹ نشان میدهد که میتوانید با دادن مقدار ۱ به آن سرعت آن را بسیار بسیار سریع کنید تا در نیم سوت زیر منوها ظاهر شوند.

از کار انداختن ارتقای MEDIA PLAYER

پخش کننده ی ویندوز اکس پی یعنی همون مدیا پلیر خودمون هر ۱ ماه یه بار میخواد خودشو ارتقا بده و شما میتونید این ارتقا خودکار را از کار بندازید خوب ابتدا کلید زیر را در رجیستری پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MEDIAPLAYER\UPGRADE

اکنون مقدار متغیر ENABLE AUTO UPGRADE را به NO تغییر دهید (البته ممکن در بعضی سیستمها به طور اتوماتیک NO باشه)

تغییر دادن گروه بندی نوار تکلیف (TASKBAR) :

وقتی که برنامه ها یا اسناد متعددی را در آن واحد باز میکنید و نوار تکالیف با شکلک های متعدد شلوغ میشه خود ویندوز ایکس پی نوار تکلیف را با گروه بندی پنجره های مفتوح مشابه در یک شکلک واحو خلوت می سازد رجیستری به شما کمک میکند این ترتیب را تغییر دهید ابتدا به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\CURRENT VERSION\EXPLORER\ADVANCED

سپس در سمت راست روی یک جای خالی راست کلیک کرده و سپس از منوی NEW گزینه DWORD را انتخاب کنید و اسم آن را TASKBARGROUPSIZE بگذارید .

اگر مقدار ۱ به آن بدهید ویندوز پنجره ها را بر حسب اندازه شان گروه بندی میکند یعنی بزرگترها اول قرار میگیرند و ... اگر مقدار ۲ بهش بدین هر وقت ۲ تا پنجره یا یا بیشتر از یک نوع برنامه باز شمود آنها را گروه بندی میکند و اگر ۳ بدهید هر وقت ۳ تا یا بیشتر از یک برنامه باز شود آن ها را گروه بندی میکند.

برنامه ها را از منوی START بردارید :

منوی START در ویندوز اکس پی این امکان را به شما میدهد که به ۴ یا ۵ برنامه اخیر اجرا شده دسترسی سریع داشته باشید اما اگر بخواهید این برنامه ها منوی START را شلوغ نکنند یا شاید نخواهید کاربر بعدی بداند شما از کدام برنامه ها استفاده کردید چه باید کرد ؟

خوب این کار مشکلی نیست شما میتوانید به ویندوز بگویید بعضی برنامه ها را که شما میخواهید در منوی START نشان ندهد . ابتدا به کلید زیر بروید :

HKEY_CLASSES_ROOT\APPLICATION

اکنون یک کلید جدید بسازید و نام برنامه ای که میخواهید در منوی START ظاهر روی آن بگذارید به آن کلید یک مقدار حروفی به نام NoStartPage بدهید به این ترتیب برنامه ای که شما اسم آن را آورده اید دیگر در فهرست برنامه های اخیر اجرا شده ظاهر نخواهد گردید.

بادکنک ها را بترکانید :

می دانیم که ویندوز اکس پی خیلی هوای کاربر خود را دارد اما آن همه بادکنک های توضیحی و تذکراتی که از نوار تکلیف بلند میشود شور کار را در آورده است ! برای این که یک سوزن در نوار تکلیف بزارید که دیگر بادکنک ها بالا نیایند و بترکند به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\current Version\Explorer\Advanced

- اکنون به متغیر از نوع DWORD بسازید و نام آن را enablebaloontips بگذارید برای ترکاندن بادکنک ها مقدار آن را ۰ قرار دهید.

همان منوی start قدیمی :

اگر از منوی start ویندوز خوشتان نمی آید و همان منوی قدیمی را دوست دارید ابتدا

یک متغیر DWORD بسازید و اسم آن را NOSimpleStartMenu بگذارید و سپس مقدار آن را ۱ قرار دهید با این کار منوی start همان شکل قدیمی خود را پیدا میکند .

فهرست برنامه های اخیرا اجرا شده را از بین ببرید :

اگر شما نمی خواهید کسی بداند شما اخیرا از چه برنامه هایی استفاده کرده اید کل فهرستهای اخیرا اجرا شده را از منوی start قطع کنید یک متغیر از جنس DWORD بسازید و نام آن را NoStartMenuMFUprogramslist قرار دهید و مقدار آن را ۰ قرار دهید با این کار فهرست تمام برنامه ها پاک خواهد شد.

ارتقای ویندوز را از کار بندازید :

اگر بخواهید کاربران را از ارتقای ویندوز منع کنید یک متغیر از نوع DWORD بسازید و نام آن را NoWindowsUpdate گذاشته و مقدار آن را ۱ قرار دهید توجه داشته باشید که این کار ویندوز را به طور کامل از ارتقای خودکار محروم میسازد.

از بین بردن پوشه ها :

شما میتوانید با اضافه کردن متغیر های DWORD تک تک پوشه های منوی START را پاک کنید : برای برداشتن پوشه MyMusic از نوع DWORD ساخته و نام آن را NoStartMenuMyMusic بگذارید و مقدار آن را ۱ بدهید برای خلاص شدن از پوشه MyPictures متغیر دیگری از DWORD ساخته و اسم آن را

NoSMMMyPictures گذاشته و مقدار آن را ۱ قرار دهید و برای حذف پوشه ی Favorites متغیر DWORD دیگری ساخته و اسم آن را NoRecentDocsMenu گذاشته و مقدار آن را ۱ قرار دهید.

کنترل را در دست خود بگیرید ! :

ممکن است بخواهید یک کاربر خانگی یا اداری را از دسترسی به یک سری توابع خاص در منوی start محروم کنید به عنوان مثال برای حذف کردن تابع search از منوی start متغیری از نوع DWORD بسازید و نام آن را NoFind بذارید و مقدار آن را ۱ قرار دهید به این ترتیب تابع Search از منوی start محو خواهد شد

یک مورد دیگر حذف کردن تابع Run میباشد برای این کار نیز متغیر دیگری از نوع DWORD بسازید و اسم آن را NORun بگذارید و مقدار آن را ۱ قرار دهید .

و بالاخره برای این که جلوی انگولک کردن نوار تکالیف را توسط کاربران بگیرید متغیر دیگری تعریف کرده و اسم آن را NoSetTaskbar بذارید و مقدار ۱ به آن بدهید این کار باعث خواهد شد تا نوار تکلیف و منوی start از پانل کنترل برداشته شوند.

حذف کردن برنامه هایی که پاک نمیشوند !

به دلایلی که برای ما معلوم نیست بسیاری از برنامه ها به طور کامل پاک (uninstall) نمیشوند در نتیجه بسیاری از کاربران سعی می کنند با حذف پوشه یا شاخه آن برنامه مقدمات پاک شدن آن را انجام دهند اما نام چنین برنامه هایی برای همیشه در فهرست

Add\Remove Program باقی خواهند ماند برای آنکه فهرست این برنامه ها را از بین ببریم باید از رجیستری استفاده کنیم :

ابتدا به کلید زیر بروید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\Windows\Curent Version\uninstall

و سپس کلید متناظر با این کلید را باز کنید و حالا برنامه هایی را که نمی توانستید پاک کنید را از این جا حذف کنید تا برای همیشه از بین بروند.

نام کاربری خود را عوض کنید :

شما یک فرصت برای مشخص کردن نام خود و موسسه تان برای ویندوز ایکس پی دارید و آن هم موقعی است که در حال نصب ویندوز اکس پی هستید اما اگر لازم باشد بعد ها نام ها را عوض کنید چه باید کرد ؟ کار ساده ای ست را حل آن رفتن به کلید زیر میباشد :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windowsNT\Current version

حالا متغیر های registered Owner و registered Organization را پیدا کرده و مقدار آنها را به نامهای مورد نظرتان تغییر دهی.

مخفی کردن سطل زباله :

اگر بخواهید یک میز گار تر و تمیز داشته باشید شاید بهتر باشد سطل آشغال را از آن بردارید از آن جا که این کار مستلزم پاک کردن یک کلید در رجیستری میباشد توسعه میکنم قبل از این کار یک نسخه پشتیبان از این کلید بگیرید . خوب حالا به سراغ کلید زیر بروید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\current version\ Explorer\Desktop\Namespace

اکنون کلیدی که در قاب سمت چپ با این برجسب مشخص شده است حذف کنید :

{645ff040-5081-101b-9f08-00aa002f954e}

این کار باعث از بین رفتن کلی سطل زباله نمیشود اما جلوی دسترسی کاربران به آن را میگیرد.

تغییر دادن مهلت زمانی برنامه ها :

وقتی که برنامه ای از کار میفتد ویندوز یک مقدار زمان مشخصی به آن فرصت میدهد تا سعی کند خود را از مخمصه نجات دهد اما اگر فکر میکنید این مهلت زمانی زیاد است میتوانید آن را کم کنید برای این منظور به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Control panel\Desktop

سپس متغیر Hung app Timeout را پیدا کنید مقدار این متغیر ۵۰۰ است مقدار را طوری کم کنید که یک مهلت عادلانه نیز به برنامه مریض الاحوال داده شده باشد.

تم و رنگ بندی صفحه ی خوش آمد گویی ویندوز را تغییر دهید :

به سراغ کلید زیر بروید :

HKEY_USER_DEFAULT\Software\Microsoft\Current version\Theme manager

اکنون متغیر color Name را پیدا کرده و سپس روی آن کلیک راست کرده و Modify را انتخاب کنید و مقدار حوزه ی value data را به Metallic تغییر دهید شستی ok را فشار دهید و از رجیستری خارج شوید کامپیوتر را از نو بوت کنید تا تغییرات را مشاهده نمایید.

پیوند Comments را از گوشه ی سمت راست نوار عنوان بردارید :

به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Control panel\Desktop

متغیر lameButtonEnabled را از سمت راست پیدا کنید و سپس روی آن راست کلیک کرده و گزینه modify را انتخاب کرده مقدار آن را به ۰ تغییر دهید و سپس کامپیوتر را از نو بوت کنید.

برنامه های غیر ضروری را از کار بندازید :

نصب کردن برنامه های زیاد در کامپیوترتان میتواند رجیستری شما را با برنامه های غیر ضروری که در هنگام بالا آمدن کامپیوتر به اجرا در می آیند به هم بریزد و این باعث کندی کامپیوتر و اشغال بخشی از حافظه سیستم میشود برای از کار انداختن برنامه های غیر ضروری وارد رجیستری شوید و به سراغ این کلید بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Runonce

در اینجا میتوانید برنامه های غیر ضروری را حذف کنید کامپیوتر سپس کامپیوتر را از نو بوت کنید تا تغییرات را ملاحظه کنید.

بوت شدن سریع ویندوز :

یک ویژگی جدید در ویندوز ایکس پی این است تمام فایل‌های بوت را در کنار یکدیگر قرار میدهد و باعث یک بوت سریع تر میشود .

به صورت مادرزاد این گزینه فعال است اما در بعضی از نسخه های ویندوز این طور نیست برای به کار انداختن آن به رجیستری رفته و به کلید زیر بروید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Dfrag

متغیر BootOptimizeFunction را پیدا کرده و روی آن کلیک راست کرده و سپس از منوی آن گزینه modify را برگزینید و سپس مقدار آن را به ۱ تغییر دهید تا فعال شود.

نمایش دادن پیغام در هنگام بالا آمدن ویندوز xp :

اگر بخواهید در هنگام بوت شدن ویندوز ایکس پی یک پیغام خوش آمد گویی یا هر پیغام دیگری که لازم باشد به اطلاع کاربران برسد به نمایش در آید به این ترتیب عمل کنید :

به کلید زیر بروید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\Winlogon

کلید legalnoticecaption را با هر اسم دیگری که میخواهید روی پنجره پیغامتان باشد عوض کنید . کلید Legalnoticetext را به هر پیغامی که میخواهید در دل پنجره ی پیغام به نمایش درآید تغییر دهید کامپیوترتان را از نو بوت کنید تا تغییرات را ملاحظه نمایید.

از کار انداختن اجرای خودکار سی دی به طور کامل در ویندوز ایکس پی:

این کار احتیاجی به رجیستری ندارد و یک راه ساده تر وجود دارد :

شستی start را کلیک کنید و گزینه run را انتخاب کنید و فرمان gpedit.msc را وارد کنید اکنون به computer configuration رفته و administrator templates را کلیک کنید و زبانه ی system را باز کنید در اینجا میتوانید گزینه ی مربوط به turn auto off را پیدا کرده و آن را مطابق میل خود تغییر دهید.

برداشتن my computer از میز تحریر و منوی start :

بعضی ها دوست ندارند کامپیوترشان بازیچه ی دست این و اون بشه بخاطر همین ترجیح میدهند که my computer را از روی میز تحریر یا منوی start بردارند روش کار طبق معمول از طریق انگولک کردن رجیستری میباشد .

ابتدا به رجیستری بروید و کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version \ Policies\Nonenum

اکنون یک متغیر از نوع DWORD بسازید و نام آن را به صورت زیر بنویسید :

{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

اگر به این متغیر مقدار ۰ بدهید MY COMPUTER را محو خواهید کرد و اگر به آن مقدار ۱ بدهید دوباره به جای خود باز میگردد . یک بار کامپیوتر خود را از نو راه اندازی کنید تا تغییرات را ملاحظه کنید.

از کار انداختن راست کلیک در میز تحریر :

وارد رجیستری شوید و کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current version\Policies\Explorer

یک متغیر جدید از نوع DWORD بسازید و اسم آن را NoViewContextMenu را به آن بدهید با دادن مقدار صفر به این متغیر منوی مزبور را از کار میندازید و با دادن مقدار ۱ به آن دوباره آن را به کار می اندازید . از رجیستری خارج شوید و ویندوز خود را از نو بوت کنید.

برداشتن منوی file از مرورگر ویندوز :

رجیستری را باز کرده و کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Currentversion\Policies\Explorer

یک متغیر جدید از نوع DWORD بسازید و به آن نام NofileMenu بدهید اگر به این متغیر مقدار صفر بدهید حذف و اگر مقدار ۱ بدهید به جای خود باز میگردد حال ویندوز را از نو بوت کنید.

مخفی کردن کلیه فقرات از میز تحریر :

وارد رجیستری شوید و کلید زیر را بیابید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

یک متغیر جدید از نوع DWORD بسازید و اسم آن را NoDesktop بگذارید اگر به این متغیر مقدار ۱ بدهید کلیه فقرات حذف و با دادن مقدار ۰ به حالت خود باز میگردد

اعمال این تغییرات نیاز به راه اندازی مجدد ویندوز دارد.

از کار انداختن تمام منوهای ویندوز و شستی start :

به کلید زیر بروید :

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\

سپس کلید زیر را پیدا کنید :

{5b4dae26-b807-11d0-9815-00c04fd91972}

تنها کاری که شما باید انجام بدهید تغییر دادن نام این کلید است که میتوانید با قرار دادن یک خط تیره قبل این نام این کار را انجام دهید که این کلید به شکل زیر در می آید :

{-5b4dae26-b807-11d0-9815-00c04fd91972}

با این کار تمام منوهای برنامه های متعارف ویندوز و همچنین شستی start از کار می اندازد.

برداشتن گزینه های Active Desktop از منوی setting :

گزینه های Active Desktop تقریباً به هیچ دردی نمیخورد پس بهتر آن را پاک کنید تا محیط کارتان خلوت شود کلید زیر را در رجیستری پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

اکنون یک متغیر جدید از نوع DWORD بسازید و نام آن را NoSetActiveDesktop بذارید .

اگر مقدار یک به آن بدهید تمام منوهای آن از بین میروند و اگر مقدار ۰ بدهید دوباره ظاهر خواهند شد .

جلوی دسترسی به اینترنت را بگیرید :

با انجام این کار میتوانید جلوی دسترسی به اینترنت را در تمام محصولات میکروسافت مثل مرورگر اینترنت و و افسیس را بگیرید برای این کار وارد رجیستری شوید و کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_Current_user\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Internet Setting

اکنون در قاب سمت راست متغیرهایی را میبینید که با بعضی از آنها باید دست و پنجه نرم کنید به یکی از این متغیرها به نام Proxi Enable مقدار ۱ بدهید و مقدار متغیر proxy server را تغییر داده و به آن یک نشانی آی پی و یک درگاه جعلی که در کامپیوترتان وجود ندارد بدهید مانند : 10.0.0.1:5555 (چهار عدد سمت چپ نشانی آی پی و چهار رقم سمت راست شماره ی درگاه را به صورت Ip:Port تشکیل میدهند.

از کار انداختن سوابق اسناد اخیر :

معمولا وقتی که فایل یل سندی را باز میکنید نام ان به فهرست اسناد اخیر در منوی start اضافه میشود این ترفند جلوی این کار را میگیرد :

کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

یک متغیر جدید از جنس DWORD و به نام NoRecentDocsHistory بسازید و مقدار یک به آن بدهید تا محدودیت مزبور اعمال گردد حال کامپیوترتان را از نو بوت کنید.

توضیحات سه مربع حداقل و حداکثر و بستن را از بین ببرید :

هر وقت ماوس را روی سه مربع کنترلی که در گوشه ی سمت راست فوقانی هر پنجره ی ویندوز وجود دارد حرکت کنید شرح مختصری در مورد هر کدام از آنها میبینید که این ترفند این توضیحات را از بین میبرد :

کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel \ Desktop

اکنون یک متغیر جدید از نوع حروفی یا string بسازید و اسم آن را MinMaxClose بگذارید حال اگر مقدار ۰ به آن بدهید توضیحات اضافی از کار می افتد و اگر مقدار ۱ به آن بدهید مجددا این امکان برقرار میشود سیستمتان را از نو بوت کنید.

مخفی کردن درایوها از My Computer :

این ترفند به شما این امکان را میدهد که بعضی از درایوها را مخفی کنید یا حتی میتوانید تمام درایوها را مخفی کنید برای این کار وارد رجیستری شوید و این کلید را در آن پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version \ Policies\Explorer

متغیر به نام NoDrives را از نوع dword بسازید گردونه ها وقتی مقدارشان صفر باشد قابل دیدن هستند و اگر مقدارشان ۱ باشد مخفی میشوند برای هر گردونه میتوانید به صورت زیر استفاده کنید :

A : 1

B : 2

C : 4

D : 8

E : 16

F : 32

G : 64

H : 128

I : 256

J : 512

K : 1024

والی آخر

برای مثال اگر بخواهید گردونه c و گردونه D را مخفی کنید میبایست دو مقدار ۴ برای درایو C و ۸ برای D را با هم جمع کنید و مقدار ۱۲ را بدست آورید این همان عددی است که باید به متغیر NoDrive بدهید اما برای مخفی کردن تمام درایوها باید مقدار ۶۷۱۰۸۸۶۳ را به متغیر NoDrive بدهید .

برای این که تغییرات را ملاحظه کنید باید سیستم خود را از نو بوت کنید.

جلوی دسترسی به محتویات درایو مورد نظرتان را بگیرید :

این ترفند فقط در ویندوزهای ۲۰۰۰ و xp جواب میده و کار میکنه و کارش اینه که مانع دسترسی کاربران به درایوها از طریق mycomputer یا Explorer میشه به علاوه به اجرا در آوردن فرمان Run یا dir نیز نمیتواند موجب نمایش شاخه های این گردونه شود

وارد رجیستری شوید و کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version \ Policies\Explorer

اکنون متغیری به نام NoViewDrive را از جنس DWORD بسازید وظیفه ی این متغیر دادن اجازه ی دسترسی به هر یک از گردونه های مجازی کامپیوترتان است .

درایوها وقتی مرئی هستند که مقدار صفر را به آن بدهید و هنگامی نامرئی میشوند که به آن مقدار ۱ را بدهید .

مثل ترند قبل از جدول زیر استفاده کنید :

A : 1

B : 2

C : 4

D : 8

E : 16

F : 32

G : 64

H : 128

I : 256

J : 512

K : 1024

به عنوان مثال اگر بخواهید درایو C و D را مخفی کنید باید عدد ۴ و ۸ را با هم جمع کنید و مقدار آن را به متغیر بدهید .
اگر بخواهید تمام متغیر ها را مخفی کنید مقدار ۶۷۱۰۸۸۶۳ را به این متغیر بدهید .

تغییر دادن نام و شکلک درایوها :

رجیستری را باز کنید و کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version \Explorer\DriveIcons

اکنون یک کلید فرعی آن هم فقط با یک حرف که متناظر با درایو مورد نظرتان باشد بسازید برای مثال D در داخل این کلید فرعی یک کلید فرعی دیگر به نام DefaultIcon بسازید (توجه داشته باشید که نام درایوی که میسازید باید به صورت زیر شاخه باشد یعنی شما درواقع باید به فولدر بسازید نه یک متغیر !!! پس خوب دقت کنید این فایل به صورت زیر باید ساخته شود و نشان داده شود :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version \Explorer\DriveIcons\D

و مقدار پیش فرض آن یعنی Default را مطابق با نام و خط سیر کامل فایل آیکون مورد نظر را تعیین کنید .

باز هم از داخل کلید فرعی حرف درایو ، یک کلید فرعی دیگر به نام defaultlabel (یادتون باشه کلید نه متغیر) و مقدار پیش فرض آن یعنی default را مطابق با نام درایو مورد نظرتان تعیین نمایید مانند : My Zip Drive

حال سیستم خود را از نو بوت کنید.

حذف آخرین Playlist از media Player :

ابتدا وارد رجیستری شوید و کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player

و جهت حذف لیست فایل‌های پخش شده " زیر کلید " زیر را یافته محتویات آن را حذف کنید :

...\RecentFileList

و جهت حذف URL های پخش شده " زیر کلید " زیر را یافته محتویات آن را حذف نمایید :



فعال کردن ویژگیهای مربوط به DVD در MediaPlayer :

این امکان باعث میشود در MediaPlayer ، DVD نمایش داده شود ، ابتدا کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\Settings

یک متغیر جدید از نوع string با نام EnabledDVDUI ایجاد کنید و مقدار آن را جهت فعال شده yes قرار دهید .

تغییر دادن عنوان پنجره MediaPlayer :

کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

(در صورتی که کلید windosmediaplayer وجود نداشت آن را بسازید) در پنل سمت چپ روی کلید Microsoft کلیک راست کنید و گزینه key را انتخاب نمایید تا یک کلید جدید ساخته شود نام آنرا به WindowsMediaPlayer تغییر دهید و در پنل سمت راست موارد زیر را انجام دهید :

یک مقدار جدید از نوع String به نام Title Bar ایجاد کرده و عنوان مورد نظر خود را در آن قرار دهید .

نشان دادن فایل‌های با پسوند *.dat :

کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE > Software > Microsoft > Player > extensions

به Description بروید و با Right-Click کردن در ناحیه قاب سمت راست یک String value جدید به نام ۸ درست کنید(اگر آخرین کلید موجود ۷ میباشد).
بر روی مقدار جدید ساخته شده دوبار کلیک کنید و Value data را برابر(*.dat) Video CD قرار دهید.

به Types بروید و دوباره مانند مرحله قبل یک String Value جدید ایجاد کنید و مقدار آن را این بار فقط برابر *.dat قرار دهید.

بسته به نسخه ای از Player Media که استفاده میکنید ممکن است یک پوشه به نام MUIDescription هم موجود باشد. اگر چنین بود یک String value مانند مراحل قبل ایجاد کنید و Value Data آن را برابر با Video CD قرار دهید.
Registry Editor را ببندید و Media Player را باز کنید و از منوی File گزینه Open را انتخاب کنید.
برای اطمینان از اعمال موفقیت آمیز تغییرات Files of type را باز کنید تا مطمئن شوید Video CD در آن لیست شده است.

نمایش آیکونهای ویندوز به صورت high color (بالاترین کیفیت) :

اگر علاقمند هستید که آیکونهای ویندوز را با کمی کیفیت بالاتر و جزئیات بیشتری ملاحظه نمایید از این روش استفاده کنید در نتیجه ویندوز آیکونها را با تمام کیفیت خود نشان میدهد:

ابتدا برنامه regedit را اجرا کنید (run >>> regedit)

کلید زیر را بیابید :

HKEY_CURRENT_USER\CONTROL Panel \ Desktop\WindowsMetrics

سپس یک مقدار جدید از نوع STRING با نام SHELL ICON BPP بسازید (در صورتیکه وجود نداشت) و مقدار آن را برابر توان کارت گرافیکی خود قرار دهید طبق مقادیرهای زیر :

256 = 256 COLOR BIT

16=16 BIT COLOR

24 = 24 BIT COLOR

32 = 32 BIT COLOR

برای مشاهده مخصوص تغییرات ابتدا مقدار آن را ۲۵۶ قرار داده و سیستم را RESTART کنید و دوباره مقدار آن را اینبار به ۳۲ تغییر دهید و سیستم را RESTART کنید تا تفاوت آن را احساس کنید .

فعال کردن کلید NUMLOCK هنگام بوت شدن ویندوز :

-برنامه REGEDIT را باز کنید .

-کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\KEYBOARD

یک متغیر از نوع STRING با عنوان INITIALKEYBOARDLNDICATOR ایجاد کرده و مقدار آن را ۲ قرار دهید .

تعیین برنامه جهت اجرای سی دی های صوتی قرار داده شده در CDROM :

کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_CLASSES_ROOT\AudioCD\Shell\Play\Command

یک متغیر به نام default در اینجا موجود است که معمولاً توسط خود ویندوز به Media Player ست شده است حال اگر قصد تغییر آنرا دارید به صورت زیر عمل کنید :

تنظیم برای Winamp :

"C:\Program File\Winamp3\Winamp3.exe" /CD:%1

یا اگر از برنامه دیگری استفاده میکنید آدرس آنرا وارد کنید .

حال جهت فعال شدن سیستم را reset کنید .

کنترل کردن AUTORUN :

کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\CDRom

یک متغیر از نوع DWORD و با نام AUTORUN ایجاد کنید و برای اینکه AUTORUN سی دی ها را از کار بندازید به آن مقدار صفر و برای فعال کردن آن مقدار یک.

-تغییر مسیر تصاویر زمینه (wallpaper) :

همان طور که میدانید تصاویر زمینه ویندوز قبل از نمایش در شاخه اصلی ویندوز قرار میگیرند در صورتی که بخواهید مسیری دلخواه را برای گرد آوری و نمایش تصاویر زمینه اختیار نمایید ابتدا کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\currentVersion

یک متغیر از نوع Expandable String Value ایجاد کنید و نام آن را مسیر دلخواه خود که تصاویر در آن وجود دارند قرار دهید و مقدار آنرا SystemRoot%\Web\Wallpaper% قرار دهید (توجه : ممکن است در بعضی از نگارش های ویندوز این متغیر وجود داشته باشد با نام WallpaperDir اگر چنین متغیری را پیدا کردید نام آنرا به آدرس یا مسیر مورد نظر خود تغییر دهید)

افزودن متن به ساعت سیستم :

به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel \ International

حال یک متغیر از نوع String ایجاد کرده و نام آنرا S1159 (در صورتی که از قبل ایجاد نشده باشد) قرار دهید و متن دلخواه خود را در آن وارد نمایید .

حال متغیر دیگری از نوع STRING بسازید و نام آنرا S2359 قرار دهید و متن دلخواه دیگری در آن قرار دهید . توجه داشته باشید که در ویندوزهای عربی یا فارسی میتوان متن را به فارسی نوشت.

تغییر رنگ های ویندوز :

هنگامی که الگوی رنگ ویندوز را از طریق Property ویندوز تغییر میدهید مشاهده میشود که برخی از رنگ ها ثابت بوده و قابل تغییر نیستند برای برطرف کردن این موضوع به کلید زیر بروید :

HKEY_USERS\Default\Control Panel \ Colors

در این جا کلید عناصر تصویر قابل دسترس میباشد که شما میتوانید آنها را تغییر دهید رنگها به صورت کد رنگ میباشند که با دادن شماره های ۱ تا ۲۵۵ میتوانید رنگها را مشاهده کنید.

تنظیم پنجره خوش آمدگویی ویندوز :

به کلید زیر بروید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows \ CurrentVersion\Explorer\Tips

خوب شما میتوانید در این قسمت ۴۸ نکته در ویندوز ۹۸ و ۹۵ و ۵۰ نکته در XP و NT قرار دهید که در هنگام بالا آمدن ویندوز برای شما نمایش دهد شما میتوانید متغیرهایی از نوع STRING VALUE بسازید و به آن نامی از ۰ تا ۵۰ بدهید و نکات خود را در آن قرار دهید تا با هر بار بالا آمدن ویندوز به نمایش درآید این نکته بسیار بسیار جالبی است که خیلی کارا همیشه باهاش کرد مانند نکاتی که میخواهیم کاربران ویندوز آنها را رعایت کنند و

اصلاح هویت :

آیا اطلاعات شما به درستی در کامپیوتر وارد شده است ؟ برای حصول اطمینان از این موضوع میتوانید از کلید زیر استفاده کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Software \ Microsoft \ MS Setup(ACME)\User info

حذف گزینه Desktop (پس زمینه ویندوز) از پنجره Display Propertice :

اگر روی صفحه میز کار راست کلیک و سپس گزینه Property را انتخاب کرده باشید گزینه هایی را در آن میبینید که هر کدام کار خاصی را انجام میدهند حال شما میتوانید تمام آنها را پاک کنید :

ابتدا وارد رجیستری شوید و کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies

حال روی کلید Policies کلیک راست کرده و از منوی New گزینه Key را انتخاب کرده و اسم آن را System بگذارید (در صورتی که از قبل ایجاد نشده باشد) حال متغیری از نوع Binary Value در آن ایجاد کرده و نام آنرا NoDispBackgroundPage قرار داده و مقدار آنرا 00 00 00 01 وارد کنید و برای مشاهده تغییرات سیستم را از نو بوت کنید .

حذف گزینه Screen Saver از پنجره Display Property :

شاید شما دوست نداشته باشید که کسی در محافظ صفحه نمایش شما دست کاری کند برای این کار شما باید به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

(که در ترفند قبلی کلید system را ایجاد کرده اید)

متغیری از نوع Binary Value ایجاد و نام آنرا NoDispScrSavPage قرار داده و مقدار آنرا : 00 00 00 01 قرار دهید و سیستم را از نو بوت کنید .

حذف گزینه Appearance از پنجره Display Propertice :

شاید شما رنگهایی را برای ویندوز خود انتخاب کرده باشید و نخواهید کسی آنها را تغییر دهد برای این کار به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

متغیری از نوع Binary Value ایجاد و نام آنرا NoDispAppearancePage قرار داده و مقدار آنرا : 00 00 00 01 قرار دهید و سیستم را از نو بوت کنید .

حذف گزینه Settings از پنجره Display Propertice :

اگر شما برای ویندوز خود و تصویر مانیتور اندازه ای را مشخص کرده اید و میخواهید کسی آنرا تغییر ندهد به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

متغیری از نوع Binary Value ایجاد و نام آنرا NoDispSettingsPage قرار داده و مقدار آنرا : 00 00 00 01 قرار دهید و سیستم را از نو بوت کنید .

ممانعت از دستیابی به Display Propertice :

و حالا رسیدیم به خود این پنجره اگر شما دوست ندارید که هیچ کس به این پنجره دسترسی داشته باشد میتوانید خود پنجره Display Propertice را حذف کنید :

به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

حال متغیری از نوع DWORD ایجاد نموده و نام آنرا NoDispCPL قرار داده و اگر به آن مقدار ۱ بدهید حذف و اگر مقدار صفر بدهید فعال میشود.

منبع : سایت آفتاب گردان