

طریقه ساخت و استفاده از دیسک Startup

دیسک Startup چیست؟
کتابخانه کتاب‌های بدون ذکر نام منبع مجاز نیست

parsi e-book

دیسک Startup یک فلاپی راه انداز ویندوز است که می‌تواند در شرایطی

که ویندوز توان راه اندازی کامپیوتر را ندارد با راه اندازی کامپیوتر

اشکالات احتمالی را با کمک فرامین موجود بر روی آن برطرف سازد. برای

کاربری که از سیستم عامل ویندوز استفاده می‌کند داشتن یک دیسک

Startup و CD ویندوز به مراتب از نان شب هم واجب‌تر است.

• ساخت دیسک Startup در ویندوز ۹۸ و ME

از پنجره Control Panel بر روی آیکون Add/Remove Programs

دابل کلیک کنید (پنجره Control Panel از طریق My Computer و یا

منوی Start قابل دسترسی خواهد بود). در پنجره ای که ظاهر خواهد شد

زبانہ (Tab) سوم موسوم به **Startup Disk** را انتخاب کرده بر روی دکمه

Create Disk کلیک کنید. پس از چند لحظه ویندوز در پنجره ای از شما

خواهد خواست تا **CD** ویندوز را در داخل **CD Drive** قرار دهید. با انجام

این خواسته ویندوز بر روی **OK** کلیک کنید. با ظاهر شدن پنجره بعدی یک

فلپی سالم (فاقد **Bad Sector**) را در فلپی درایو قرار داده و بر روی

OK کلیک کرده و تا ساخته شدن دیسک **Startup** صبر کنید.

• ساخت دیسک **Startup** در ویندوز **XP**

یک فلپی دیسک سالم در درایو فلپی قرار داده و از پنجره **My**

Computer بر روی آیکون **Floppy (A:)** کلیک راست کرده فرمان

Format را اجرا نمایید. در پنجره ای که ظاهر خواهد

شد گزینه **Create an MS-DOS startup disk** را انتخاب کرده و پس از

کلیک بر روی دکمه **Start** در انتظار ساخته شدن دیسک **Startup** باقی

بمانید.

• استفاده از دیسک Startup

در صورتی که ویندوز آسیب دیده و توانایی راه اندازی کامپیوتر را نداشته

باشد، دیسک Startup را در درایو فلاپی قرار داده و کامپیوتر را روشن

کنید. در منویی که ظاهر خواهد شد در صورتی که مایل به شناخته شدن

درایو CD و استفاده از آن هستند گزینه **Start Computer With CD-**

ROM Support را انتخاب نمایید در غیر این صورت می توانید از گزینه

Start Computer Without CD-ROM Support استفاده کنید.

پس از بوت شدن کامپیوتر اعلان آمادگی سیستم جهت پذیرش دستورات به

صورت **A:\>** بر روی صفحه ظاهر خواهد شد. اکنون می توانید با کمک

فرامین موجود بر روی این دیسک اشکالات احتمالی ویندوز و یا دیسک

سخت خود را برطرف سازید (به عنوان مثال برای ترمیم اشکالات

جدول Fat از فرمان Scandisk به صورت زیر استفاده کنید: Scandisk

c:).

• در صورتی که کامپیوتر با دیسک Startup راه اندازی شده باشد حرف معرف درایو CD تغییر کرده و یک حرف به جلو حرکت خواهد کرد بدین معنی که اگر در کامپیوتر شما درایو CD با حرف F مشخص می شود پس از راه اندازی کامپیوتر با دیسک Startup موقتاً به G تغییر خواهد کرد.

• پس از راه اندازی کامپیوتر با دیسک Startup کامپیوتر وارد MS-DOS Mode خواهد شد بدین معنی که فرامین شکل گرافیکی نداشته و می بایستی همانند سیستم عامل MS-DOS تایپ شوند.

• بهتر است برای رفع اشکالات مربوط به هر نسخه ویندوز از دیسک Startup که با همان نسخه ویندوز ساخته شده است استفاده کنید.

• دیسکی که برای ساخت Startup استفاده می کنید می بایستی فاقد Bad

Sector بوده و حتی الامکان خالی باشد (در غیر این صورت کلیه اطلاعات

موجود بر روی آن حذف خواهد شد)

و بالاخره آنکه تشخیص اشکال ایجاد شده در ویندوز و رفع آن با کمک فرامین موجود بر روی دیسک **Startup** تا حد زیادی وابسته به تجربه و تسلط شما به استفاده از فرامین **DOS** است، بنابراین این دیسک به طور

خودکار اشکالات کامپیوتر شما را برطرف نخواهد کرد.



parsi e-book
WWW.PARSIBOOK.4T.COM